

## 5. HP（ホームページ）アカウント情報

ホームページアカウント情報では、ホームページ URL の取得やパスワードの変更、ホームページ容量の追加、authID の設定など、ホームページ URL に関する管理が行えます。

「HP アカウント情報」にアクセスするには、「世帯情報参照」画面で「HP アカウント情報」のリンクをクリックします。



- 新しくホームページ URL を取得する場合は、41 ページへ
- FTP パスワードを変更（再発行・自動生成するパスワード）する場合は、43 ページへ
- ホームページ URL を削除する場合は、45 ページへ
- ホームページの容量を追加する場合は、47 ページへ
- auth ディレクトリの管理（authID）については、49 ページへ
- FTP パスワードを変更（お客さま任意の文字列パスワード）する場合は、53 ページへ

### ■ホームページ開設後のご注意

- index.html は、FTP サーバー上初期設定で既に存在しています。  
転送したファイル名が“index.htm”の場合、初期設定されている index.html を削除、またはファイル名を index.html に変更して上書きしてください。
- index.html と index.htm という名前のファイルが同じフォルダ内に存在する場合には index.html が優先して表示されます。
- アップロードされるファイルに日本語のファイル名は使用できません。  
ファイル名やフォルダ名には半角英数字、「 - 」(ハイフン)、「 \_ 」(アンダーバー)のみ使用してください。
- auth フォルダについて  
初期状態で auth フォルダ（ディレクトリ）が既に設定されています。auth フォルダの削除や属性変更は行わないでください。（FTP のパスワードが変更できなくなります。）



## 5.1. ホームページ登録

ホームページ URL を登録します。ホームページ URL は基本契約で 1 個（100MB）まで無料、2 個目以降は有料オプションサービス（月額 300 円/個）で追加登録が可能です。



(1) 画面左側メニューの「HP アカウント登録」リンクをクリックします。

または、「HP アカウント情報」ページの「メールアドレス登録」ボタンをクリックします。



(2) 「HP アカウント登録」画面が表示されます。注意事項を確認のうえ、「URL (必須)」欄に希望のホームページ URL を入力します。

(3) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。  
※リセットボタンをクリックすると入力した内容がクリアされます。

### 【注意事項】

- ・基本契約の上限（1 個）を超えたアカウントを登録する場合、課金が発生します。（300 円/月）
- ・ホームページ URL の長さは 3～8 文字です。
- ・ホームページ URL に使用可能な文字は、半角英数字の a-z（小文字）、0-9（数字）、-（ハイフン）、\_（アンダースコア）、.（ピリオド）です。ただし、**先頭文字は半角英小文字**とし、末尾には -（ハイフン）、\_（アンダースコア）、.（ピリオド）は使用しないでください。また、.（ピリオド）を連続して使用しないでください。



(4) 「HP アカウント登録確認」画面が表示されます。

URLを確認して、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。



(5) 「HP アカウント登録完了」画面が表示されます。メールアドレスをご利用になる際に必要になる情報のため、この画面を印刷するか、メモに控えて保存してください。

FTP パスワードは、今後は表示されることはありませんので、必ず控えてください。

以上でホームページ URL 登録は完了です。

## 5.2. FTPパスワード変更（再発行）


<自動生成するパスワード変更>

ご利用のホームページのへアクセスするためのFTPパスワードを、システムが自動生成したパスワードに変更（再発行）することができます。

※FTPパスワードをお客さま任意の文字列に変更したい場合は、ログイン画面が異なります。FTPパスワードをお客さま任意の文字列に変更する方法は、53 ページへ。



(1) 「世帯情報参照」画面で「HP アカウント情報」をクリックします。



(2) パスワードを変更したいホームページ URL のリンクをクリックします。



(3) 「HP アカウント情報参照」画面が表示されます。ページ一番下にある、「FTP パスワード変更」ボタンをクリックします。



(4) 「FTP パスワード変更確認」画面が表示され、システムが自動生成したパスワードが表示されます。

このパスワードでよければ「了解」ボタンをクリックします。パスワードを別のものにする場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



(5) 「FTP パスワード変更完了」画面が表示されます。

今後、パスワードが表示されることはありませんので、この画面を印刷するか、メモなどに必ず控えて保存してください。


以上で、FTP パスワードの変更（再発行）は完了です。

### 5.3. HP アカウント削除


登録されたホームページ URL を削除することができます。削除したホームページ URL は、再度取得することはできません。削除の際は、十分にご注意ください。

#### ※ご注意

ホームページ URL を登録した当月は、そのホームページ URL を削除することはできません。その場合、HP アカウント削除ボタンはクリックできません。



(1) 「世帯情報参照」画面で「HP アカウント情報」をクリックします。




(2) 削除したいホームページ URL のリンクをクリックします。




(3) 「HP アカウント情報参照」ページが表示されます。

ページの一番下にある「HP アカウント削除」ボタンをクリックします。



(4) 「HP アカウント削除確認」画面が表示されます。

削除対象のホームページ URL を確認し、問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(5) 「HP アカウント削除最終確認」画面が表示されます。

再度、削除対象のホームページ URL を確認し、問題なければ「了解」ボタンをクリックします。



(6) 「HP アカウント削除完了」画面が表示されます。


以上で、削除作業は完了です

## 5.4. HP 容量変更

ご利用のホームページの容量を変更する方法です。基本サービスとして 100MB をご提供いたしております。容量の追加は 50MB 単位で追加が可能、最大で 600MB まで追加できます。なお、基本の 100MB を超える場合、オプション料金として、50MB あたり月額 300 円（税抜）が発生いたします。



(1) 「世帯情報参照」画面で「HP アカウント情報」をクリックします。



(2) 容量を変更したいホームページ URL のリンクをクリックします。



(3) 表示された「HP アカウント情報参照」画面のページ一番下にある、「HP 容量変更」ボタンをクリックします。



(4) 「HP 容量変更」画面が表示されます。注意事項を確認のうえ、「HP 合計容量（必須）」から、希望の容量を選択します。

(5) 選択したら「変更」ボタンをクリックします。





(6) 「HP 容量変更確認」画面が表示されます。  
内容に問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(7) 「HP 容量変更完了」画面が表示されます。

以上で、容量追加設定は完了です。


## 5.5. auth ディレクトリ設定

auth ディレクトリとは、特定の ID (authID) を知っている人のみ閲覧できるページを作成できる、ホームページ内のスペースです。


### 【authID の使い方】

お客様の URL が「http://www1.cts.ne.jp/~cts\_taro」だった場合、auth ディレクトリである次の URL 「http://www1.cts.ne.jp/~cts\_taro/auth」 配下のページの閲覧は、authID をしている人のみが可能です。他の人が閲覧することはできません。

なお、authID は複数作成できますが、いずれの ID でも auth ディレクトリの閲覧は可能です。ディレクトリごとに authID を紐付けることはできませんので、ご了承ください。



(1) 「世帯情報参照」画面で「HP アカウント情報」をクリックします。



(2) authID を取得したいホームページ URL のリンクをクリックします。




(3) 表示された「HP アカウント情報参照」画面「auth ディレクトリ設定」リンクをクリックします。



(4) 「auth ディレクトリ設定一覧参照」画面が表示されます。

authID およびパスワードを設定する場合は「設定」ボタンをクリックします。



(5) 「auth ディレクトリ設定」画面が表示されます。注意事項を確認し、


- ・ authID
- ・ authIDパスワード
- ・ 確認のため、再度 authID パスワードを入力します。

(6) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。

※パスワードを入力すると通常は文字が「●」に変換されます。文字が表示された状態で入力する場合は、画面右下の「パスワードを確認しながら入力する方はこちらへ」をクリックしてください。

### 【注意事項】

- ・ authID に設定できる文字数は 3～20 文字です。
- ・ auth ID に使用可能な文字は、半角英数字の A-Z (大文字)、 a-z (小文字)、 0-9 (数字)、 - (ハイフン)、 \_ (アンダースコア)、 . (ピリオド) です。ただし先頭文字は半角英数字とし、末尾には - (ハイフン)、 \_ (アンダースコア)、 . (ピリオド) は使用しないでください。また、. (ピリオド) を連続して使用しないでください。
- ・ パスワードに設定できる文字数は 5～32 文字です。
- ・ 半角英数大文字／小文字と「%」「+」「-」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「\_」の記号が使用可能です。
- ・ セキュリティ強化のため、パスワードには必ず英字と数字の両方を使用してください。
- ・ 変更後のパスワードはお忘れにならないよう、必ずメモなどに控えてください。



(7) 「auth ディレクトリ設定確認」画面が表示されます。  
IDとパスワードに問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。




(8) 「auth ディレクトリ設定完了」画面が表示されます。

以上で、authIDの登録は完了です。

## ■設定した authID を削除する場合

設定した authID を削除するためには、個別に削除する方法と一括で削除する方法があります。

### ▼個別に削除する方法



(1) 「auth ディレクトリ設定一覧参照」画面を表示します。  
2箇所ある「削除」ボタンが個別削除専用ボタンです。

(2) 「削除」ボタン間にあるリストから、削除する項目の「選択」チェックボックスを洗濯し、上下いずれかの「削除」ボタンをクリックします。



(3) 「auth ディレクトリ設定削除確認」画面が表示されます。  
内容に問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(4) 「auth ディレクトリ設定削除完了」画面が表示されます。

以上で、authIDの個別削除は完了です。

▼一括で削除する方法




(1) 「auth ディレクトリ設定一覧参照」画面を表示します。  
「全て削除」ボタンが、一括削除専用です。

登録した設定を一括削除する場合は「全て削除」ボタンをクリックします。



(2) 「auth ディレクトリ設定全削除確認」画面が表示されます。  
内容に問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(3) 「auth ディレクトリ設定全削除最終確認」画面が表示されます。

内容に問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(4) 「auth ディレクトリ設定完全削除確認」画面が表示されます。

以上で、設定の一括削除は完了です。


## 5.6. FTP パスワード変更

<お客さま任意の文字列パスワード変更>

ご利用のホームページ更新等に利用する FTP パスワードを、お客さま任意の文字列に変更することができます。



(1) 「お客さま専用ページ」にアクセスし、画面左側メニューの「URL ログイン」のリンクをクリックします。



(2) 「URL ログイン」画面が表示されます。


対象のホームページ URL の情報と FTP パスワードを入力します。

(3) 入力が完了したら「ログイン」ボタンをクリックします。



(4) 「HP アカウント情報参照」画面が表示されます。

ページ一番下の「FTP パスワード変更」ボタンをクリックします。



(5) 「FTP パスワード変更」画面が表示されます。

- ・現在の FTP パスワード
- ・新しい FTP パスワード
- ・確認のため、再度新しい FTP パスワードを入力します。

(6) 入力が完了したら「変更」ボタンをクリックします。

※パスワードを入力すると通常は文字が「●」に変換されます。文字が表示された状態で入力する場合は、画面右下の「パスワードを確認しながら入力する方はこちらへ」をクリックしてください。

### 【注意事項】

- ・パスワードにできる文字数は 5～16 文字まで設定が可能です。
- ・半角英数大文字／小文字と「%」「+」「-」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「\_」の記号が使用可能です。
- ・セキュリティ強化のため、パスワードには必ず英字と数字の両方を使用してください。
- ・変更後のパスワードはお忘れにならないよう、必ずメモなどに控えてください。



(7) 「FTP パスワード変更完了」画面が表示されます。

以上でパスワード変更設定は完了です